


		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	Baan-客户端环境介绍		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

# Baan-客户端环境介绍

1	前言.....	2
1.1	版权声明.....	2
1.2	版本变更记录.....	2
1.3	测试环境.....	2
1.4	反馈及建议.....	2
2	客户端环境介绍.....	3
2.1	概述.....	3
2.2	BW .....	4
2.3	WebTop .....	14
2.4	Worktop.....	15
2.5	练习.....	23
2.6	Baan 界面常用图标.....	23

		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

# 1 前言

## 1.1 版权声明

事先未经作者的正式书面允许，不得以任何方式或途径，包括但不限于影印或记录，对此材料的任何部分进行复制、存储于检索系统或传播。本材料仅限于许可客户的内部培训使用。

## 1.2 版本变更记录

序号	版本号	变更日期	变更记录	变更人
1	V1R0C	2009/05/01	新做成	柏均 Andy.Bai
2				
3				

## 1.3 测试环境

环境	产品	版本	语言	补丁	备注
OS	Windows 2003	企业版	中文	SP2	
DB	SQL Server 2005	标准	中文	SP3	
ERP	Baan	LN	中文	FP3	
关联软件					
服务器	DELL2950				
客户机	IBM Z61T	MEM: 4G			

## 1.4 反馈及建议

如果您对此有任何的批评,建议,指导,请发送至以下地址:

MSN: [andy\\_baijun@hotmail.com](mailto:andy_baijun@hotmail.com)

Skype: andy\_baijun


QQ: 746820834

		Baan ERP 培训材料		
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>	日期	2009/05/13
模块	TC		作者	Andy.Bai
等级	L1			
文档号	Baan-TR-120		版本	V1R0C

## 2 客户端环境介绍


### 2.1 概述

由于 ERP 软件系统大都采用了分层结构，即数据库服务层，应用层，用户操作层相分离的模式。因式，用户在对 ERP 进行操作时，必须在一定的用户界面层进行。如下图所示：



另外，由于 WEB 方式的兴起，以及由于它对于终端软件部署的方便性，现在许多应用软件也采用 WEB 方式进行访问。这类模式中，其 UI 界面层再次被分成两部分，一是 WEB 服务层，一是 WEB 访问层。如下所示：

		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C




由于你所进行的 ERP 访问都需要通过用户访问界面层 UI 的一些工具进行，即它是你与 ERP 交互的地方，因此，在本节中，我们首先介绍工具的使用。


在 BAAN 的用户访问工具有以下三种：

- BW (Baan Windows)
- Webtop
- Worktop



## 2.2 BW

目的	作用与目的描述	
	用于用户与 ERP 进行交互的工具，用户通过 BW 可以操作 ERP。	
概念	业务/ERP 相关概念描述	
	<p>BW 是 Baan Windows 的缩写。 本意是操作 Baan 的一个窗口，它为最早的用户端访问工具。ERP 呈现在用户面前的，即为 BW 中的可操作对象，如菜单，窗体等。</p> <p>BW 配置：            BW 为什么要配置？因为 BW 在你进行操作时，要知道你要操作哪里对象，这些对象在哪个服务器上等等这些基本的信息。为了简化用户每次指定，采用了一个称为配置文件，它存储你的这些信息。以后每次只要你需要 BW 操作时，指定一个配置文件（这个文件中已经记录了你需要操作的服务器啊什么的信息），BW 自动读取里面的配置信息找到你需要操作的地方，以及你需要什么样的语言等。</p>	



		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	Baan-客户端环境介绍		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

流程	定义/操作的流程	
	安装 BW 配置 BW	
步骤	操作/演示过程	备注
S1	安装 BW	
	此部分的安装非常简单，请参照本系列文档中 BW 安装部分。	
S2	BW 配置	
S2-1	打开 BW	
		<p>你的安装形成的文件夹与此不同。这取决于你在安装时形成的文件夹名称。</p> <p>此处是经过已整理的。即文件夹被移动并改名的。</p>
	打开 BECS	
		<p>以前旧名称为 BW。现 INFOR 的名称为 BECS。</p>
	BECS 的全称为 BAAN 环境配置选择器。也就是它是为用户提供你要操作哪个环境的一个选择。你可能同时要在多个工作环境中，比如五家公司中工作。而每次需要快速切换时，仅需要选择相应已做好配置的文件即可。	
S2-2	配置 BW-新建配置文件	


		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

			
		<p>这里是指定 ERP 服务器的地址。</p> <p>可以直接用 IP 也可以用服务器名称。</p> <p>用服务器名称时，需要保证你的系统能够 正确地解析。</p>	

		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<p><b>Baan-客户端环境介绍</b></p>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C


		<p><b>BSE: Baan Shell Env</b> 即 BAAN 虚拟机环境。</p> <p>注意这里的虚拟机不是指 VM, VPC(微软虚拟机)这个意思。</p> <p>这里的 BAAN SHELL 是指提供我们 BAAN 工作环境的这个一个东东, 这个东东对于用户来说, 不要管它是什么玩艺, 就当它是一个整体, 我们称为 BAAN SHELL。发送命令给它, 它做出相应的回答就行。</p>
<p>这里的 BSE 也就是服务器上安装 BAAN 的目录。</p>		
		<p>这里是服务器上的安装目录</p>

		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C


		<p>此处协议为： <b>REXEC</b></p> <p>用户名称：如果此处指定，则在登录界面中自动填写。若没有填写，则会出现空白的用户名称。</p> <p>下面的口令，是如果填写了，则在登录界面中自动填写这里指定的口令，即不求用户参与自动登录了。</p>
	<p>建议：出于安全需求，不应填写用户名称与口令。而应在每次登录时指定。对于测试或培训环境，为方便 登录，可以自动登录。</p>	
S2-3	BSHELL 环境	




		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

		<p>此处是 BSHELL 的名称。</p> <p>填写 BSHELL。</p> <p>命令：是指在登录时执行的命令。</p>
	<p><b>Set BSE_LANG=0</b> 意思是： 设置 BSE（Baan 虚拟环境）LANG 代表是语言 即设置 BAAN 虚拟机的语言环境。</p>	<p>注意：这是里小写的 o(oh), 而不是 0(Zero). 0 代表是中文</p>
	<b>No-WORKTOP=1.</b> 代表用 BECS 启动。	
S2-3	语言集选择	


		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	Baan-客户端环境介绍		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

		中文环境选择中文。 否则用 ISO
S2-4	字体	



		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C


		
--	---	--


S2-5	进行保存，指定一个文件名称即可	
------	-----------------	--

		
--	--	--




		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

	配置文件位于你的计算机以下目录中：	
		
		
S2-6	配置文件保存的信息	

		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C


	<pre> bse=d:\infor\ERPLN\bse bshell=bshell command=-- -set BSE_LANG=o -set NO_WORKTOP=1 [Remote] service= protocol=EXEC hostname=hsh-erp portnumber=512 username=wrf domain= logindialog=YES password64= [NLS] locale=GB rtlreading=NO [Font] fontName80=Fixedsys fontWidth80=0 fontHeight80=-20 fontWeight80=normal fontItalic80=NO fontName132=Fixedsys fontWidth132=0 fontHeight132=-20 fontWeight132=normal fontItalic132=NO [Automation] className=Baan.Application.CopyofJY_NJ_ERP classId={0BD4AD29-CEFE-4D43-9989-35798CA657DB} </pre>	
S3	启动 BW	
		

<b>Baan</b>		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

		选择你的配置文件
		填写帐号与口令。  如果在配置文件中填写过帐号与口令，则此界面不会出现，将进行自动登录。
		

## 2.3 WebTop

目的	作用与目的描述	
----	---------	--




		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

	Webtop 也是用户访问的界面工具。与 BW 不同的是，它非常便于终面的部署。以 WEB 方式进行。	
概念	业务/ERP 相关概念描述	
流程	定义/操作的流程	
步骤	操作/演示过程	备注
S1	Webtop 配置	
	此部分非常简单，参考 HELP 帮助。	WEBTOP 应用比较少

## 2.4 Worktop



目的	作用与目的描述	
	它是实际上应用最广的 <b>UI</b> 工具。作与同前。这三个工具的作用都是一致的。 <b>WORKTOP</b> 比 <b>BW</b> 有着更多更友好的用户界面功能。	
概念	业务/ERP 相关概念描述	
流程	定义/操作的流程	
	1) 定义 <b>BW</b> 的配置文件 2) 定义 <b>WORKTOP</b> 配置文件 3) 启用 <b>WORKTOP</b>	
步骤	操作/演示过程	备注
S1	<b>配置 WORKTOP</b>	
	在配置 <b>WORKTOP</b> 前，你需要配置好 <b>BW</b> 的配置文件。因为 <b>WORKTOP</b> 的配置不是从头开始，而是直接基于 <b>BW</b> 的配置开始的。	

		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<p><b>Baan-客户端环境介绍</b></p>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C


		
		新建文件
		



		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

		选择一个 BW 配置
S1-1	查看 BW 中的配置	
		


		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C




S1-2	创建 BW 配置	
------	----------	--




		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<p><b>Baan-客户端环境介绍</b></p>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C




		
--	--	--

S1-3	继续配置	
------	------	--



		
--	---	--

		登 录测试
--	--	-------



		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

		
	保存文件	
		
S2	启动 WORKTOP	
		

		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

S3	配置常用进程及组		<p>你可以将常用的进程放在左边，而不用每次去查找菜单。</p>
	创建分组		
		<p>可以在左边创建多个分组。将不同的进程分组存放。</p> <p>以后直接打开左边的图标，即可启动进程。</p>	
S4	流程		

		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

		可以在右边显示流程图
S5	历史记录	
		
	<p>这里显示你操作过的历史记录，每个进程打开的时间。</p> <p>也可以在这里打开进程。</p> <p>当你刚运行过什么进程，而一时又找不到菜单的话，在这里可以直接启动，很方便。</p>	
S6	信息-浏览器	


		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C


		<p>这里，其实就是一个浏览器。</p> <p>可以输入 WEB 地址直接访问。</p>
--	--	--

## 2.5 练习

定义各自的配置文件，BW 以及 WORKTOP。

## 2.6 Baan 界面常用图标


目的	作用与目的描述	
	Baan 进程中常用的图标及功能介绍	
概念	业务/ERP 相关概念描述	
	<p>记录：在 ERP 中，一行信息实体称为一个记录。相当于 EXCEL 中的一行。</p> <p>组：对于记录进行分组后，一个组中存在多条记录。即相当于记录的组合。这称为一个组。</p>	
流程	定义/操作的流程	
	NA	
步骤	操作/演示过程	备注
S1	认识图标	
		这些图与常用的没有区别。

		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	Baan-客户端环境介绍		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

		仅第一个是：保存并关闭，先进行保存数据，再关闭本窗口。
S2	记录移动	
		这里针对记录的操作。移至第一个，前一个，下一个和最后一个
S3	记录组操作	
		这里是针对记录组的。 意义同前。
S4	新建记录	
		新建记录，用此图标。
S5	新增组	
		新增一个组
S6	编辑文本	
		对进程进行增加文本的备注说明时
S7	增加附件	
		当启用了 DM 功能时，可以将文件挂在 ERP 中的实体对象中。相当于电子邮件中的附件。它随 ERP 的实体一起传递。
S8	帮助	



		Baan ERP 培训材料			
类别	Baan-TM	<b>Baan-客户端环境介绍</b>		日期	2009/05/13
模块	TC			作者	Andy.Bai
等级	L1				
文档号	Baan-TR-120			版本	V1R0C

		指定要帮助的对象时用。
	好了，再次回顾一下这些图标。具体应用在以后慢慢练习。	
		

<本文档到此结束>